


E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007


Starten Sie „Outlook“ und gehen ganz oben in der Menüleiste auf Extras, Kontoeinstellungen und dann auf Neu. Nun erscheint ein neues Fenster.



E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007


Hierbei klicken Sie auf „Ja“ und anschließend auf weiter.



E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Wählen Sie hier die Option „Servereinstellungen oder zusätzlichen Servertypen manuell konfigurieren“ aus und klicken Sie dann auf Weiter!



Kennwort erneut eingeben:

Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdien

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück

E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Wählen Sie nun die Option Internet-E-Mail aus und klicken Sie dann auf Weiter!

Internet-E-Mail

Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu empfangen.

Microsoft Exchange

Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte zuzugreifen.

Andere

Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

Fax Mail Transport
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Geben Sie Ihre Benutzerdaten, Serverinformationen sowie Anmeldeinformationen ein. Bei Kontotyp geben „POP3“ an. (Siehe Bild) Der Posteingang- sowie der Postausgangserver lautet: mail.stemico.de

Der Benutzername und das dazugehörige Kennwort haben Sie von uns bekommen und müssen diese hier ebenfalls angeben. Im Anschluss klicken Sie bitte auf Weitere Einstellungen...!

max@mustermann.de

POP3

pop.mustermann.de

smtp.mustermann.de

m0012345

Kennwort speichern

gesicherten Kennwortauthentifizierung

aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).


Kontoeinstellungen testen ...

Weitere Einstellungen

E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Geben Sie hier einen Namen für Ihr E-Mail-Konto an.
Danach wählen Sie den Reiter Postausgangsserver aus!



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Verbindung Erweitert

E-Mail-Konto

Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".

max@mustermann.de

Benutzerinformation


Firma:

Antwortadresse:

E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Aktivieren Sie den Haken Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung und der Punkt „Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“ muss ebenfalls aktiviert sein. Im Anschluss klicken Sie auf OK. Klicken Sie in dem jetzt angezeigten Fenster auf Weiter...!



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

E-Mail-Konto einrichten

Outlook Version 2007

Klicken Sie nun auf Fertig stellen um die Einrichtung zu beenden.

